

スリム通信が実現する “通話料ゼロ”のスリム革新！ **Free Voice**

スマホへの電話転送サービス

ご利用ガイドブック 自動応答設定編

本書は FreeVoice の標準機能に追加した
自動応答機能の設定に関するガイドブックです。

より便利な電話応対にご活用ください。

目次

はじめに 各機能の紹介	2-3
応答メッセージを作成・管理する	4-6
不在案内を設定・解除する	7
時間外案内を設定・解除する	8-9
留守番電話を設定・解除する	10
留守番メッセージを聞く	11

はじめに 各機能の紹介

テレワープをご利用くださり、誠にありがとうございます。バージョンアップデートに伴い、従来の発着信機能に加え、営業時間外に自動で指定した音声を流せる機能や、留守番電話機能を追加いたしました。これらの機能（以降**自動応答**と表記）について本書で解説させていただきます。

対応アプリバージョン

自動応答機能は、下記のバージョン以降で対応しております。

iOS :	1.8.530
Android :	1.1.1270

機能の紹介

①不在案内

電話に出られない時に、予め録音した音声メッセージを自動で再生し、相手に応答する機能です。祝日、臨時休業や、長期不在時等にご活用いただけます。

②時間外案内

営業時間を設定することで、営業時間外に予め録音した音声メッセージを自動で再生し、相手に応答する機能です。営業時間は週単位で曜日毎に設定いただけます。

不在案内と同時設定した際は、不在案内が優先されます。

③留守番電話

電話に出られなかった時、相手の音声メッセージを録音・再生する機能です。時間外応答・不在応答との併用が可能です。

自動応答の設定は、次ページ (P3) で**黄枠**で囲んだ画面に遷移して行います。

自動応答設定画面の開き方

iOS の場合

- ①テレワープアプリを起動し、ホーム画面下部バーから一番右の「設定」をタップします。
- ②テレワープ設定の一覧から、「自動応答設定」を選択します。
- ③自動応答設定画面が開きます。



Android の場合

- ①テレワープアプリを起動し、ホーム画面右上の 3 点が並んだボタンをタップします。
- ②一覧が表示されるため、その中から「自動応答設定」を選択します。
- ③自動応答設定画面が開きます。画面左上の矢印ボタンか右下の完了ボタンをタップすることでホーム画面に戻ります。



※上記のスクリーンショットは一例です。ご利用端末やアプリのバージョン・OS のバージョンによって細かな UI は異なる場合があります。

応答メッセージを作成・管理する

不在案内、時間外案内を有効化するためには、まず初めに応答する音声メッセージを作成いただきます。メッセージは、テレワークアプリ内で音声を録音する形で最大 10 パターン作成できます。

メッセージ例

時間外案内に設定する場合



お電話ありがとうございます。株式会社フォレスタです。本日の営業は終了しました。弊社の営業時間は平日午前 9 時半から午後 6 時です。誠に申し訳ございませんが、営業時間内にお掛け直してください。

不在案内かつ留守番電話も設定する場合

お電話ありがとうございます。フォレスタベーカリーです。本日店主都合により、急遽お休みしております。誠に申し訳ありませんが、明日以降おかけ直しいただくか、留守番メッセージをお残してください。



録音時は周囲の雑音が入らないようにお気を付けください。

なお、外部で生成した音声データを取り込むことはできませんが、自身の音声メッセージを録音することに抵抗がある場合は、AI音声サイトからテキストメッセージをPC等のスピーカーで再生し、スマートフォンのマイクを近づけて録音することで、間接的に外部音声を登録することが可能になります。

※以降のページ (P5) のアプリ画面のスクリーンショットは Android 版の一例ですが、iOS 版も操作は同一です。ご利用端末やアプリのバージョン・OS のバージョンによって細かな UI は異なる場合があります。

メッセージの録音

- ① 自動応答設定画面から、「応答メッセージ管理」をタップします。
- ② メッセージ一覧の各レコード番号の入力欄をタップし、メッセージ名称を入力します。
- ③ メッセージ名称の入力後、削除・再生・録音ボタンが有効になります。録音ボタンをタップします。
- ④ 通話時と同じ画面が表示されます。ピーという電子音の後に音声を収録してください。

画面下部の終了ボタンをタップで録音が終了します。


- ⑤ 再生ボタンから収録したメッセージが確認できます。

録り直したい場合は再度録音ボタンをタップし、④～⑤の手順を繰り返してください。

- ⑥ 必要な音声分②～⑤を繰り返すことで複数のメッセージを録音できます。

録音した音声に問題がなければ、画面右下の保存ボタンをタップしてください。

- ⑦ 「応答メッセージの設定を更新しました。」と表示されれば完了です。



メッセージの削除

不要になった応答メッセージを削除することができます。尚、不在案内や時間外案内に設定中のメッセージは削除できませんのでご注意ください。


- ① 不要なメッセージの削除ボタンをタップします。
- ② 確認のためにポップアップ通知が出ます。問題がなければ「Yes」をタップします。
- ③ メッセージ名称が空欄になり、削除・再生・録音ボタンがグレイアウトします。

複数削除したい場合は、①②を繰り返したのち、画面右下の保存ボタンをタップしてください。

- ④ 「応答メッセージの設定を更新しました。」と表示され、「完了」ボタンをタップすれば完了です。



新規録音、メッセージ名称変更、削除等の変更を加えた場合、**必ず保存をタップ**するようにしてください。保存をせずに戻る等を押した際には下画像のようなポップアップ通知が出るようになっています。それでも保存を押さずに設定を終了した場合は変更が適用されませんのでご注意ください。



不在案内を設定・解除する

不在案内を ON にすると、着信時に呼び出しを行わずに自動的に前項で録音した応答メッセージを再生することが可能です。臨時休業や一時的な不在時に電話をかけてきた相手に対して不在のメッセージを伝えることができます。

不在案内中の着信は通話履歴に残りません。尚、留守番電話との併用は可能です。

不在案内の設定

- ① 自動応答設定画面から、「不在案内設定」をタップします。
- ② 不在案内を設定したい電話番号または着信番号名称のチェックボタンをタップします。
- ③ 「応答メッセージの選択」をタップし、前項で録音した応答メッセージの中から、不在案内で再生したいメッセージを選択します。
- ④ 電話番号を複数契約している場合は、②③を繰り返し行うことで各番号の応答メッセージを設定できます。画面右下の「保存」ボタンのタップで、不在案内の設定が完了します。

不在案内の解除

- ① 「不在案内設定」をタップし、上記②の画面から、解除したい番号の選択を外します。
- ② 画面右下の保存ボタンをタップします。



表示名を割り当てた番号は表示名での表記となっている

表示名未設定の場合は電話番号がそのまま表示される

時間外案内を設定・解除する

時間外案内で着信番号毎に営業スケジュール（休日曜日・時間帯）を設定することで、営業時間内は着信を受け付け、営業時間外は呼び出しを行わずに自動的に前項で録音した応答メッセージを再生することが可能です。発信相手に営業時間の周知ができ、業務時間外は仕事の電話が鳴らずに済むようになります。

営業時間外の着信は通話履歴に残りません。尚、留守番電話との併用も可能ですが、不在案内と同時に設定した場合は不在案内が優先されます。

時間外案内の設定

- ① 自動応答設定画面から、「時間外案内設定」をタップします。
- ② 時間外案内を設定したい電話番号または着信番号名称のチェックボタンをタップします。
- ③ 画面右の「カレンダー」ボタンをタップし、該当の着信番号の営業時間設定画面を開きます。
- ④ 営業時間のデフォルト値は、月～金曜日が営業日で始業時刻 9:00/ 終業時刻 17:00、土・日曜日が休日 ON となっております。

デフォルト値のままで良い場合は戻るを押し、次ページ (P9) の⑧へ進みます。

デフォルトから変更したい場合は次ページ (P9) の⑤へ進んでください。



表示名を割り当てた番号は表示名での表記となっている

表示名未設定の場合は電話番号がそのまま表示される

- ⑤ 休日となる曜日の「休日」ボタンを ON にしてください。
- ⑥ 営業する曜日毎に「始業時刻」と「終業時刻」を設定してください。
- ⑦ 入力が完了したら下部の「完了（設定）」ボタンをタップします。
- ⑧ 「応答メッセージの選択」をタップし、前項で録音した応答メッセージの中から、営業時間外で案内で再生したいメッセージを選択します。
- ⑨ 電話番号を複数契約している場合は、②③を繰り返し行うことで各番号の応答メッセージを設定できます。画面右下の「保存」ボタンのタップで、時間外案内の設定が完了します。



時間外案内の解除

- ① 「時間外案内設定」をタップし、⑧の画面から、解除したい番号の選択を外します。
- ② 画面右下の保存ボタンをタップします。
- ③ 「時間外案内の設定を更新しました。」と表示されれば完了です。

留守番電話を設定・解除する

留守番電話の最長録音時間は 30 秒です。また、留守番電話案内は固定で設定されており、呼び出し時間終了後に以下の案内が再生されます。

・ピーという発信音の後に 30 秒以内でメッセージを録音し、電話をお切りください。

留守番電話の設定

- ① 自動応答設定画面から、「留守番電話設定」をタップします。
- ② 留守番電話を設定したい電話番号または着信番号名称のチェックボタンをタップします。
- ③ 呼び出し時間（電話が掛かってから留守番電話が作動するまでの時間）を「－」「＋」ボタンをタップして設定します。呼び出し時間は 1 秒から最大 99 秒です。
- ④ 「0. デフォルトの音声」をタップし、前項で録音した応答メッセージの中から、留守番電話に切り替わる前に再生したいメッセージを選択します。
- ⑤ 「保存」ボタンをタップして、設定を保存します。「留守番電話の設定を更新しました。」と表示されれば完了です。



留守番電話の解除

- ① 「留守番電話設定」をタップし、上記②の画面から、解除したい番号の選択を外します。
- ② 画面右下の保存ボタンをタップします。

※ 留守番電話を不在案内または時間外案内と同時に設定している場合、不在案内または時間外案内の応答メッセージが再生された直後に留守番電話の案内メッセージが再生されます。

留守番電話の応答メッセージを任意のメッセージに設定する場合は、不在案内または時間外案内での応答メッセージの直後に再生されても違和感のないメッセージを録音ください。

※ すべてのユーザ ID（アプリ）がログアウト状態の場合、呼び出し時間は 0 秒となり、即時で留守番電話メッセージの録音に切り替わります。

留守番メッセージを聞く

- ① ダイヤル画面（iOS：下部の「キーパッド」タブ、Android：上部の「電話」タブ）を表示します。
- ② 下部左側の「留守番電話」ボタンをタップします。
- ③ 留守番電話管理画面に移り、録音された留守番電話が新しい順にリスト表示されます。
※ リストに表示される留守番電話は、基本設定でアプリに着信を選択している番号が対象です。
着信を選択していない番号に録音された留守番電話は表示されません。
- ④ 確認したいメッセージの「再生」ボタンをタップすると、録音された音声メッセージが再生されます。
- ⑤ 削除したいメッセージの「削除」ボタンをタップすると、留守番電話を削除していいかどうかを確認するポップアップが開きます。「Yes」ボタンをタップすると留守番電話が削除されます。



留守番メッセージは最大 99 件まで保存されます。

100 件目のメッセージが録音されると、一番古いメッセージが消去されます。

途中のメッセージを削除した場合、表示は消えますがメッセージ数としてカウントされています。

特定のメッセージを永久に保存しておくことはできませんので、ご注意ください。